

<EZカラー用参照ファイルのダウンロードについて>

新しいターゲットの参照ファイルがEZカラーにインストールされていない場合は、以下のページからダウンロードしてお使い下さい。

<http://www.monacosys.com/reffiles.html>

反射ターゲットは上記のページで直接ダウンロードできます。

透過ターゲットの場合はKodakのOEM製品のため、ページ下部にあるKodak社リンク先からのダウンロードになります。

- ・ 135mm透過ターゲットデータダウンロード

<ftp://ftp.kodak.com/gastds/q60data/E3-Data/>

- ・ 4×5透過ターゲットデータダウンロード

<ftp://ftp.kodak.com/gastds/q60data/E1-data/>

- ・ 参照ファイルの探し方

透過ターゲットの参照ファイルは以下のようなファイル名となっています。


(例) E3200008.Q60

E3- ターゲットの大きさによって2種類の番号があります。

E3 - 135mmサイズ

E1 - 4×5サイズ

200008 - この数字はお手元の透過ターゲットの画面左下にある乳剤番号と同じものを選びます。



IT8.7/1-1993

2000 : 08 この6桁の数字です

例えば、お手元の透過ターゲットが135mmサイズ、乳剤番号が
2001 : 01の場合、該当する参照ファイルは [E3200101.Q60] となります。

・参照ファイルの使用方法

(Windowsでご利用の場合)

ダウンロードした参照ファイルは

「Program file」フォルダ内 / 「Monaco」フォルダ内 / 「IT8 Targets」フォルダ に保存します。

(Macintoshでご利用の場合)

ダウンロードした参照ファイルは 「システムフォルダ」内 /

「初期設定」フォルダ内 / 「Monaco」フォルダ内 / 「IT8 Targets」フォルダ に保存します。

モナコユーザーサポート

<http://www.dex.ne.jp/monaco>